

Sur un serveur Windows NT4 Server :

[le serveur NT4 dispose des outils pour installer un Windows sur les postes client par le réseau]

1. Démarrer / programmes / outils d'administration / administration de client réseau
2. ☉ créer la disquette de démarrage de l'installation du réseau
3. Chemin : E:\clients
(c'est le répertoire "clients" du CDROM d'installation de Windows NT4 Server)
4. Lecteur de disquette :
☉ lecteur A: 3,5 pouces
client réseau :
sélectionner "client réseau version 3.0 pour MS-DOS et Windows"
carte réseau : (à choisir dans une liste)
NE2000 compatible (si votre carte n'est pas dans la liste, ça se complique :
choisissez "NE2000 compatible" et modifiez plus tard le "protocol.ini" de la disquette)
5. Nom d'ordinateur : ORDITEST
Nom d'utilisateur : MILOU
Domaine : DOMTEST
Protocole : TCP/IP (éventuellement NetBEUI)
Paramètres TCP/IP :
cochez activer la configuration DHCP automatique si vous avez un serveur DHCP,
sinon renseignez l'adresse IP et le masque de sous-réseau
6. Insérez une disquette formatée avec les fichiers système
(avec IO.SYS, MSDOS.SYS et COMMAND.COM et pas DRVSPACE.BIN, sinon on n'aura pas assez de place)
7. FIN

Examinons le contenu de la disquette :

A: \	autoexec.bat	(on peut supprimer les 2 dernières lignes)
	command.com	
	config.sys	
	io.sys	
	msdos.sys	
A: \net \...	ne2000.dos	(pilote de carte réseau pour DOS)
	...	
	net.exe	(les commandes NET)
	...	
	protocol.ini	(à modifier selon votre carte réseau : ligne netcard = ... ligne INTERRUPT = [IRQ de votre carte réseau] ligne IOBASE = [adr. I/O de votre carte réseau])
	...	
	system.ini	(à modifier éventuellement : ligne Computername = ... ligne Username = ... ligne Workgroup = ... ligne Logondomain = ... ligne Netcard = ...)
	...	

Votre disquette est fonctionnelle !!! sans le clavier français !!!

il faut connaître les commandes NET pour l'utiliser efficacement, essayez "net view".