

L'installation nécessite une partition système (partition primaire sur 1er disque) de 90Mo minimum, obligatoirement en FAT si double démarrage souhaité.
NT ne supporte pas la FAT32.

Si Win9x déjà installé, opter pour une installation à partir du CD (autorun),
mais tous les fichiers sont copiés temporairement dans la partition 95 (occupe 108Mo et lent)

installation à partir d'un CDROM géré	• 3 disquettes (copies des disquettes de démarrage et non originaux !) • 1 disquette vierge pour réparation d'urgence	pour recréer les disquettes de démarrage d'installation d'origine, taper WINNT /ox méthode la + rapide
installation à partir de CDROM non géré ou à partir de disque réseau	installation sans disquettes	• nécessite 108Mo d'espace supplémentaire pour stocker temporairement les fichiers d'installation (ils seront détruits à la fin) • plus lent, • pas d'option repartitionner

Si on n'arrive pas à installer WinNT avec les disquettes générées lors d'une installation précédente, supprimer le fichier WINNT.SIF sur la disquette N°2.

commande winnt /?

```
WINNT [/S[:]chemin_source] [/T[:]lecteur_temporaire] [/I[:]fichier_inf]
      [/O[X]] [/X | [/F] [/C]] [/B] [/U[:fichier_script]]
      [/R[X]:répertoire] [/E:commande]
```

/S[:]chemin_source

Spécifie l'emplacement des fichiers source de Windows NT.
Doit être un chemin complet de la forme x:\[chemin] ou
\\serveur\partage\[chemin].
Par défaut, c'est le répertoire courant.

/T[:]lecteur_temporaire

Spécifie un lecteur pour contenir les fichiers temporaires d'installation. S'il n'est pas spécifié, le programme d'installation essaiera d'en trouver un pour vous.

/I[:]fichier_inf

Spécifie le nom (sans le chemin) du fichier d'informations du programme d'installation (INF). Par défaut, c'est DOSNET.INF.

/OX Créer des disquettes d'amorçage pour une installation à partir d'un CD-ROM

/X Ne pas créer les disquettes d'amorçage de l'installation.

/F Ne pas vérifier les fichiers copiés sur les disquettes d'amorçage de l'installation.

/C Ne pas effectuer la vérification de l'espace libre sur les disquettes d'amorçage de l'installation que vous fournissez.

/B Opération sans disquette (/s doit être utilisé).

/U Opération automatique et fichier script optionnel (/s doit être utilisé).

/R Spécifie le répertoire optionnel à installer.

/RX Spécifie le répertoire optionnel à copier.

/E Spécifie une commande à exécuter à la fin de la partie GUI de l'installation.